



BTMNEXT MetaTrader Ürünleri

Kurulum ve Lisans Rehberi

BTMNEXT MetaTrader 5 ürün ailesinin kurulumu, lisans aktivasyonu ve ilk yapılandırma adımlarını açıklayan resmi kullanım rehberi.

Sürüm 1.0
www.btmnext.com

Rehberin Amacı ve Hedef Kitle



Rehberin Amacı

Bu rehber, BTMNEXT MetaTrader ürünlerinin kurulum, lisans aktivasyonu ve ilk yapılandırma süreçlerini doğru ve eksiksiz şekilde tamamlayabilmeniz için hazırlanmıştır.

Rehber; MetaTrader 5 kurulumu, ortak yapılandırma ayarları, lisans doğrulama, WebRequest yetkilendirmesi ve ilk çalıştırma adımlarını kapsamaktadır.

i Her ürünün çalışma mantığı, özellikleri ve parametre açıklamaları ilgili Ürün Kullanım Kılavuzu'nda ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

Bu Rehber Kimler İçindir?

Bu rehber aşağıdaki kullanıcı grupları için tasarlanmıştır:

- BTMNEXT ürünlerini ilk kez kuracak kullanıcılar
- Yeni bir bilgisayara kurulum yapacak olanlar
- Güncelleme sonrası yeniden kurulum gerçekleştirenler
- Kurulum esnasında teknik destek alan kullanıcılar
- Lisansını farklı bir bilgisayarda yeniden etkinleştirecek kullanıcılar

Not: Bu rehber yalnızca ortak kurulum, lisans aktivasyonu ve ilk yapılandırma işlemlerini kapsar. Ürüne özel işlem stratejileri ve parametre açıklamaları ilgili Kullanım Kılavuzu'nda yer almaktadır.

Desteklenen BTMNEXT Ürün Ailesi

BTMNEXT MetaTrader ürün ailesi, farklı işlem ihtiyaçlarına yönelik geliştirilmiş analiz, otomatik işlem ve pozisyon yönetimi çözümlerinden oluşmaktadır. Tüm ürünler ortak lisans altyapısını kullanır ve birlikte çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır.

Kategori	Ürün Adı	Açıklama
Analiz ve Karar Destek Çözümleri	BTMNEXT Professional Signal Analyzer	Gerçek zamanlı piyasa analizi gerçekleştirerek sinyal üretimi ve işlem kararlarının değerlendirilmesine destek sağlar.
Otomatik İşlem Ürünleri	BTMNEXT DAX Trader	DAX endeksi için geliştirilmiş otomatik işlem yazılımıdır.
	BTMNEXT NASDAQ Trader	NASDAQ endeksi için geliştirilmiş otomatik işlem yazılımıdır.
	BTMNEXT GOLD Trader	Altın (XAUUSD) işlemleri için geliştirilmiş otomatik işlem yazılımıdır.
	BTMNEXT Adaptive Trader	Farklı piyasa koşullarına esnek uyum sağlayan otomatik işlem yazılımıdır.
Pozisyon ve Risk Yönetimi	BTMNEXT Manager	Açık pozisyonların yönetimi, risk kontrolü ve işlem optimizasyonu yardımcı yazılımdır.

Not: BTMNEXT ürünleri farklı kullanım senaryolarına yönelik geliştirilmiştir. Ayrıntılı özellikler ve kullanım bilgileri ilgili Ürün Kullanım Kılavuzu'nda yer almaktadır.

Sistem Gereksinimleri

BTMNEXT ürünlerinin kararlı ve yüksek performansla çalışabilmesi için aşağıdaki sistem gereksinimlerinin karşılanması önerilir. Önerilen donanım özellikleri, özellikle çoklu grafik ve yoğun analiz senaryolarında daha iyi performans sağlar.

Gereksinim	Minimum	Önerilen Yapı
İşletim Sistemi	Windows 10	Windows 11
Platform	MetaTrader 5	MetaTrader 5 (Güncel)
İşlemci	Çift Çekirdek	Dört Çekirdek+
Bellek	4 GB	8 GB+
Disk	500 MB	1 GB+
İnternet	Sürekli	Kararlı İnternet Bağlantısı

BTMNEXT ürünleri yalnızca MetaTrader 5 (MT5) platformunda çalışır. MetaTrader 4 (MT4) desteklenmez.

Otomatik işlem ürünlerinde 7/24 kesintisiz çalışma ve daha yüksek kararlılık için VPS kullanılması önerilir.



Not

Minimum sistem gereksinimleri ürünlerin çalışması için yeterlidir. Önerilen sistem özellikleri ise özellikle çoklu grafik, çoklu sembol ve yoğun analiz senaryolarında daha yüksek performans sağlar.

Kurulum Öncesi Hazırlık Kontrolü

Kurulum sırasında oluşabilecek sorunların büyük bölümü ön hazırlık eksikliğinden kaynaklanır. Aşağıdaki kontrol listesini tamamladıktan sonra kurulum adımlarına geçmeniz önerilir.

Gerekli Bilgi	Açıklama
Lisans Anahtarı	Satın alma sonrası iletilen lisans anahtarı
MetaTrader 5	Güncel sürüm kurulu olmalıdır
Broker Hesabı	Giriş yapılmış aktif işlem hesabı
İnternet Bağlantısı	Lisans doğrulaması için aktif olmalıdır

✓ Kurulum Öncesi Kontrol Listesi

- ☐ MetaTrader 5 kurulu.
- ☐ Broker hesabına giriş yapıldı.
- ☐ İnternet bağlantısı aktif.
- ☐ Lisans anahtarı hazır.
- ☐ Kurulum yapılacak diskte yeterli boş alan var.
- ☐ MetaTrader yönetici yetkisiyle çalışabiliyor.
- ☐ Güvenlik duvarı veya antivirüs engeli bulunmuyor.
- ☐ Kullanılacak işlem hesabı aktif.



Not

Kurulum öncesinde bu kontrollerin tamamlanması, lisans doğrulama ve ilk çalıştırma sürecinin daha sorunsuz ilerlemesine yardımcı olur.



Güvenlik İzinlerini Düzenleyin

Antivirüs ve güvenlik duvarı yazılımlarının MetaTrader 5'in internet erişimini engellemediğini doğrulayın.



Lisans Anahtarınızı Alın

Satın alma işlemi sonrasında tarafınıza iletilen BTMNEXT Lisans Anahtarınızı hazır bulundurun.




Platform ve Hesap Hazırlığı

Bilgisayarınızda MetaTrader 5'in kurulu ve aktif broker işlem hesabınızla oturum açılmış olduğundan emin olun.


BTMNEXT Ürününün Kurulumu

BTMNEXT MetaTrader ürünleri, MetaTrader 5 platformuna Uzman Danışman (Expert Advisor - EA) olarak yüklenir. Ürünün doğru çalışabilmesi için dosyanın MQL5 → Experts klasörüne kopyalanması gerekir.


Adım 1
Veri Klasörünü Açın
MetaTrader 5'i açın.
Dosya → Veri Klasörünü Aç
menüsünü seçin.




Adım 2
Experts klasörüne gidin
Açılan klasörde:
MQL5 └ Experts



Adım 3
BTMNEXT ürün dosyasını kopyalayın
İndirdiğiniz EA dosyasını
doğrudan Experts klasörüne
kopyalayın.



Adım 4
MetaTrader 5'i yenileyin
MT5'i yeniden başlatın
veya
Navigator penceresinde sağ
tıklayın → Yenile (Refresh)



⚠ DİKKAT

BTMNEXT ürün dosyalarının adını değiştirmeyin ve farklı klasörlere taşımayın. Ürün yalnızca MQL5 → Experts klasöründe çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

Not

Kurulum tamamlandıktan sonra ürününüz, MetaTrader 5'in Navigator penceresindeki "Uzman Danışmanlar (Expert Advisors)" listesinde görüntülenmelidir.

MetaTrader 5 Ayarlarının Yapılandırılması



Ürünü Grafiğe Ekleme: Gezgin (Navigator) panelinden Uzman Danışmanlar altında yer alan BTMNEXT ürününü sürükleyerek açık grafiğin üzerine bırakın.



Ortak (Common) Sekmesi Yapılandırması: Özellikler penceresinde "*Algoritmik işlemeye izin ver (Allow Algo Trading)*" seçeneğini mutlaka işaretleyin.



Girdiler (Inputs) Sekmesi: Tarafınıza sağlanan BTMNEXT Lisans Anahtarını ilgili alana girin. Diğer varsayılan parametreleri koruyun.



Ayarları Onaylama: Tüm seçenekleri kontrol ettikten sonra Tamam (OK) düğmesine basarak ürünü grafiğe yükleyin.

WebRequest Yapılandırması



WebRequest Yetkisi Nedir?

BTMNEXT ürünleri, lisans doğrulaması ve güncelleme kontrollerini güvenli sunucular üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirir.

WebRequest izni verilmediği takdirde ürün lisans doğrulamasını tamamlayamaz ve çalışmayı durdurur.

Sunucu Adresinin Eklenmesi

MT5 menüsünden **Araçlar** → **Seçenekler** → **Uzman Danışmanlar** sekmesine gidin.

"Listelenen URL için WebRequest'e izin ver" kutusunu işaretleyin ve aşağıdaki adresi ekleyin:

<https://www.btmnext.com>

Lisans Aktivasyon Süreci



100%

Otomatik Doğrulama

Güvenli Çevrim İçi Doğrulama

Lisans anahtarı girildikten ve WebRequest adresi tanımlandıktan sonra BTMNEXT altyapısı lisansınızı anında doğrular.

Lisans doğrulama işlemi başarılı olduğunda grafik üzerinde ürün arayüzü ve çalışma durumu aktif olarak görüntülenecektir.

İlk Çalıştırma İşlem Akışı



Çalışma Ortamı ve Performans



BTMNEXT Optimize VPS

%98 Kararlılık

Standart VPS Sunucu

%85 Kararlılık

Yerel Ev/Ofis Bilgisayarı

%60 Kararlılık

Kesintisiz ve yüksek hızlı işlem yürütümü için BTMNEXT otomatik işlem sistemlerinin VPS (Sanal Özel Sunucu) üzerinde çalıştırılması tavsiye edilmektedir.

Sorularınız mı Var?

BTMNEXT MetaTrader Kurulum ve Teknik Destek Ekibi

www.btmnext.com | Destek Kılavuzu & Kullanım Dokümantasyonu

