



# BTMNEXT MetaTrader 5 Ürünleri

## BTMNEXT Manager Kullanım Kılavuzu

MetaTrader 5 İçin Otomatik Pozisyon Yönetim Sistemi

Sürüm 1.0  
[www.btmnext.com](http://www.btmnext.com)



## BTMNEXT Manager Nedir? & Neler Yapar?

### BTMNEXT Manager Nedir?

BTMNEXT Manager, MetaTrader 5 platformu için geliştirilmiş otomatik pozisyon yönetim sistemidir.

Diğer Expert Advisor'lardan farklı olarak kendisi yeni işlem açmaz. Görevi, açık pozisyonları belirlenen yönetim kurallarına göre otomatik olarak izlemek ve yönetmektir.

BTMNEXT Manager, BTMNEXT ürün ailesi ile birlikte çalışacak şekilde geliştirilmiştir ve uyumlu Expert Advisor'lar tarafından açılan işlemleri otomatik olarak yönetebilir.

### Neler Yapar?

BTMNEXT Manager, açık pozisyonları sürekli takip ederek işlem süresince otomatik yönetim gerçekleştirir.

Başlıca görevleri şunlardır:

- Açık pozisyonların izlenmesi
- Kâr yönetiminin uygulanması
- Zarar yönetiminin uygulanması
- Break Even işlemlerinin gerçekleştirilmesi
- Pozisyonların seçilen yönetim moduna göre yönetilmesi
- Mobil bildirim ve günlük kayıtlarının oluşturulması



# Temel Çalışma İlkeleri & Uyumlu Kullanım

## İşlem Açmaz

BTMNEXT Manager bir işlem açma sistemi değildir.

Yeni pozisyon oluşturmaz ve piyasa analizi yaparak giriş sinyali üretmez.

Sadece mevcut açık işlemleri yönetir.

Bu nedenle Manager'ın kullanılabilmesi için hesapta yönetilebilecek açık pozisyonların bulunması gerekir.

## Uyumlu Kullanım

Manager aşağıdaki ürünlerle kullanılabilir:

- BTMNEXT DAX Trader
- BTMNEXT NASDAQ Trader
- BTMNEXT GOLD Trader
- BTMNEXT Adaptive Trader
- BTMNEXT Profesyonel Signal Analyzer

Ayrıca uyumlu işlem yapısına sahip diğer Expert Advisor'larla da kullanılabilir.

## Otomatik Çalışma

Grafiğe eklendikten ve lisans doğrulaması tamamlandıktan sonra Manager otomatik olarak çalışmaya başlar. Açık pozisyonları sürekli izler ve gerekli işlemleri uygular.

Kullanıcının sürekli müdahale etmesi gerekmez.

### Önemli Bilgilendirme:

BTMNEXT Manager, yalnızca pozisyon yönetimini otomatikleştirir. Finansal piyasalarda her zaman risk bulunduğundan işlemler zarar ile sonuçlanabilir. Kesin kazanç garantisi vermez.



## BTMNEXT Manager Nasıl Çalışır?

BTMNEXT Manager, hesapta bulunan açık pozisyonları sürekli izleyerek seçilen yönetim moduna göre otomatik olarak yönetir. Manager yeni işlem açmaz ve işlem sinyali üretmez. Görevi yalnızca mevcut pozisyonların yönetimini gerçekleştirmektir. Grafiğe eklendikten ve lisans doğrulaması tamamlandıktan sonra sistem otomatik olarak çalışmaya başlar.

### Açık Pozisyonların İzlenmesi

Manager, hesapta bulunan açık pozisyonları sürekli olarak takip eder.

Pozisyonların mevcut durumu, kâr veya zarar seviyesi ve yönetim koşulları belirli aralıklarla değerlendirilir.

Yönetim gerektiren bir durum oluştuğunda ilgili işlem otomatik olarak uygulanır.

### Otomatik Pozisyon Yönetimi

Pozisyon açıldıktan sonra Manager, seçilen çalışma moduna göre işlem yönetimini otomatik olarak gerçekleştirir.

Yönetim sürecinde uygulanacak kurallar seçilen moda bağlı olarak değişebilir.

Kullanıcının işlem sürecine sürekli müdahale etmesine gerek kalmadan pozisyonlar otomatik olarak takip edilir.



## Yönetim Modları (Giriş ve Varsayılan Atama)

### Yönetim Modu Nedir?

BTMNEXT Manager, her pozisyonu belirli bir yönetim modu ile yönetir.

Yönetim modu, pozisyonun hangi kurallara göre takip edileceğini belirler.

Pozisyonun yönetim modu, işlemin açılış şekline veya kullanıcı tarafından yapılan işlemlere göre otomatik olarak değişebilir.

### Varsayılan Yönetim Modu

Bir pozisyonun başlangıç yönetim modu aşağıdaki kurallara göre belirlenir:

#### 1. Manuel Açılan İşlemler:

MetaTrader üzerinden kullanıcı tarafından manuel olarak açılan tüm işlemler varsayılan olarak Mode 0 ile yönetilmeye başlar.

#### 2. BTMNEXT Expert Advisor İşlemleri:

BTMNEXT Professional Signal Analyzer ve uyumlu BTMNEXT Trader ürünleri tarafından açılan işlemlerde yönetim modu otomatik olarak belirlenir.

Örneğin; Normal işlemler Mode 0, Scalp işlemler Mode 2 olarak başlatılır.

Kullanıcının yönetim modunu manuel olarak seçmesine gerek yoktur.



## Yönetim Modları Detayları

### Mode 0 – Standart Otomatik Yönetim

Manager'ın varsayılan çalışma modudur. Pozisyon, BTMNEXT Manager'ın standart yönetim kurallarına göre otomatik olarak yönetilir. Bu mod manuel açılan tüm işlemler için başlangıç modudur.

### Mode 1 – Manuel Yönetim

Kullanıcı pozisyonun yönetimini tamamen kendi kontrolüne almak istediğinde kullanılır. Pozisyon Mode 1'e geçtiğinde Manager pozisyon yönetimine müdahale etmez. SL ve TP tamamen kullanıcı tarafından yönetilir.

### Mode 2 – Scalp Yönetimi

Kısa vadeli (Scalp) işlemler için geliştirilmiş özel yönetim modudur. Bu mod BTMNEXT Trader ürünleri tarafından otomatik atanabilir veya kullanıcı tarafından etkinleştirilebilir. Pozisyon, scalp stratejisine uygun kurallarla yönetilir.

### Mode 3 – Otomatik Yönetime Dönüş

Mode 3 kalıcı bir yönetim modu değildir. Görevi, kullanıcı tarafından manuel yönetilen bir pozisyonu güvenli şekilde tekrar standart otomatik yönetime döndürmektir. Gerekli kontroller tamamlandıktan sonra pozisyon tekrar Mode 0 ile yönetilmeye devam eder.



## Yönetim Modları Nasıl Değişir?

Manager, kullanıcı işlemlerini sürekli izler ve gerekli durumlarda yönetim modunu otomatik olarak değiştirir.

### Mode 0 → Mode 1

Kullanıcı Stop Loss veya Take Profit değerini manuel olarak değiştirirse, pozisyon otomatik olarak Mode 1'e geçirilir. Bu andan itibaren yönetim tamamen kullanıcıya bırakılır.

### Mode 0 / Mode 1 → Mode 2

Kullanıcı yalnızca Take Profit değerini silerse (0 yaparsa), Manager bunu Scalp Yönetimine Geçiş isteği olarak algılar. Pozisyon otomatik olarak Mode 2 ile yönetilmeye başlanır.

### Mode 1 / Mode 2 → Mode 3 → Mode 0

Kullanıcı hem Stop Loss hem de Take Profit değerlerini silerse, Manager bunu tekrar otomatik yönetime geçiş isteği olarak kabul eder. Pozisyon önce Mode 3'e geçirilir. Gerekli kontroller tamamlandıktan sonra yönetim tekrar Mode 0 ile devam eder.



# BTMNEXT Trader Ürünleri ile Kullanım & Manage Mode

## BTMNEXT Trader ile Birlikte Kullanım

BTMNEXT Manager, Professional Signal Analyzer ve uyumlu BTMNEXT Trader ürünleriyle birlikte çalışabilir. Bunun için iki şartın birlikte sağlanması gerekir:

### 1. Trader Ayarı:

Trader içerisinde bulunan UseExternalManager seçeneği True olarak ayarlanmalıdır. Bu ayar etkin olduğunda Trader yalnızca işlemi açar, uygun yönetim modunu atar ve pozisyon yönetimini BTMNEXT Manager'a devreder.

### 2. Manager Ayarı:

BTMNEXT Manager'da Manage Mode ayarı 'BTMNEXT EA Only' veya 'All Positions' olmalıdır.

## Manage Mode Seçenekleri

Manage Mode ayarı, pozisyonun nasıl yönetileceğini değil, hangi pozisyonların yönetileceğini belirler.

### Manual Only

Yalnızca kullanıcı tarafından manuel açılan işlemleri yönetir.

### BTMNEXT EA Only

Yalnızca BTMNEXT Professional Signal Analyzer ve uyumlu BTMNEXT Trader ürünleri tarafından açılan işlemleri yönetir.

### All Positions

Hem manuel işlemleri hem de BTMNEXT ürünleri tarafından açılan tüm işlemleri yönetir.



## Ayarlar (Inputs) - 1. Bölüm

BTMNEXT Manager'ın tüm davranışı aşağıdaki ayarlar üzerinden yapılandırılabilir. Çoğu kullanıcı için varsayılan ayarlar yeterlidir.

### Manage Mode: Manual Only

Yalnızca MetaTrader üzerinden manuel olarak açılan işlemleri yönetir. BTMNEXT Professional Signal Analyzer ve BTMNEXT Trader ürünleri tarafından açılan işlemler yönetilmez.

Önerilen kullanım: Sadece manuel işlem yapan kullanıcılar.

### Manage Mode: BTMNEXT EA Only

Yalnızca BTMNEXT Professional Signal Analyzer ve uyumlu BTMNEXT Trader ürünleri tarafından açılan işlemleri yönetir. Manuel işlemler dikkate alınmaz.

Önerilen kullanım: Sadece BTMNEXT ürünlerini kullanan kullanıcılar.

### Manage Mode: All Positions

Hem manuel açılan işlemleri hem de BTMNEXT ürünleri tarafından açılan tüm işlemleri yönetir.

Önerilen kullanım: Manuel ve otomatik işlemleri birlikte kullanan kullanıcılar.



## Ayarlar (Inputs) - 2. Bölüm

### Use External Manager (BTMNEXT Trader Ürünleri)

Bu ayar yalnızca BTMNEXT Trader ürünlerinde bulunur. Etkinleştirildiğinde Trader yalnızca işlemi açar ve uygun yönetim modunu atar. Pozisyon yönetimi tamamen BTMNEXT Manager tarafından devralınır.

Çalışması için: UseExternalManager = True ve Manage Mode = BTMNEXT EA Only veya All Positions olmalıdır.

### Enable Push Notifications

Pozisyon yönetimi sırasında oluşan önemli olayların MetaTrader mobil uygulamasına bildirim olarak gönderilmesini sağlar.

Önerilen kullanım: Mobil cihazdan pozisyonlarını takip eden kullanıcılar.

### Enable Logs

Manager'ın gerçekleştirdiği işlemleri MetaTrader günlüklerine kaydeder.

Normal kullanımda kapalı bırakılması önerilir. Sorun tespiti veya teknik destek gerektiğinde geçici olarak etkinleştirilebilir.

### Minimum Hold Time (MinHoldSeconds)

Bir pozisyon açıldıktan sonra Manager'ın yönetim işlemlerine başlamadan önce bekleyeceği minimum süreyi belirler. Yeni açılan pozisyonlarda gereksiz veya erken yönetim işlemlerinin önlenmesine yardımcı olur. Normal kullanıcıların değiştirmesi önerilmez.

### License Key

BTMNEXT Manager lisans doğrulaması için kullanılan lisans anahtarıdır. Geçerli bir lisans anahtarı girildiğinde ürün otomatik olarak etkinleştirilir. Detaylar için BTMNEXT Kurulum ve Lisans Rehberi'ni inceleyebilirsiniz.



## Bildirimler, Uyarılar ve Kayıtlar

### Yönetim Modu Değişikliği

Bir pozisyonun yönetim modu değiştiğinde Manager kullanıcıyı bilgilendirir. Örneğin: Pozisyon manuel yönetime geçti, Scalp yönetimi etkinleştirildi, Otomatik yönetime geri dönüldü. Bu bildirimler, pozisyonun hangi kurallarla takip edildiğini kolayca görmenizi sağlar.

### Pozisyon Yönetimi

Manager, pozisyon üzerinde önemli bir yönetim işlemi gerçekleştirdiğinde bilgilendirme mesajı oluşturabilir. Örneğin: Stop Loss güncellendi, Break Even etkinleştirildi, Peak Protection devreye alındı, Pozisyon güvenli moda geçirildi.

### Hata ve Uyarılar

Manager gerekli durumlarda olası yapılandırma hataları hakkında bilgilendirir. Örneğin: Geçersiz lisans, Bağlantı hatası, Desteklenmeyen yapılandırma, Yönetim devralınamadı. Sorunun hızlı tespitine yardımcı olur.

### Günlük Kayıtları (Logs) & Genel Not

Enable Logs etkinleştirildiğinde önemli işlemler Journal kayıtlarına yazılır. Özellikle teknik destek, sorun analizi ve sistem doğrulaması için kullanılır. BTMNEXT Manager yalnızca kullanıcı açısından anlamlı olayları bildirir.



# En İyi Kullanım Önerileri & Son Not

## EN İYİ KULLANIM ÖNERİLERİ

- Manuel İşlem Yapıyorsanız: Sadece manuel işlem açıyorsanız Manage Mode ayarını Manual Only olarak kullanmanız önerilir. Yalnızca manuel pozisyonlar takip edilir.
- BTMNEXT Trader Kullanıyorsanız: Trader içerisindeki UseExternalManager ayarını etkinleştirin. Manager'da Manage Mode = BTMNEXT EA Only veya All Positions seçin.
- Hem Manuel Hem Otomatik İşlem Yapıyorsanız: Manage Mode = All Positions seçeneğini kullanmanız önerilir. Tüm uygun pozisyonlar tek merkezden yönetilir.
- Yönetim Modlarını Manuel Değiştirmeyin: Manager, modları otomatik olarak belirler. Normal kullanımda müdahale etmeniz gerekmez.
- Günlük Kayıtları & Bildirimler: Enable Logs seçeneğini yalnızca destek/analiz gerektiğinde açın. Anlık takip için Enable Push Notifications'ı etkin tutun.
- Güncel Sürümü Kullanın: En iyi performans ve yeni iyileştirmeler için her zaman en güncel sürümü kullanın.

## Son Not

BTMNEXT Manager, BTMNEXT Professional Signal Analyzer ve uyumlu BTMNEXT Trader ürünleriyle birlikte çalışacak şekilde geliştirilmiştir.

Bu ürünler birlikte kullanıldığında, pozisyonlar otomatik olarak algılanır, uygun yönetim modu atanır ve tüm yönetim süreci minimum kullanıcı müdahalesiyle güvenli ve tutarlı bir şekilde yürütülür.

# Sorularınız mı Var?

BTMNEXT MetaTrader Kurulum ve Teknik Destek Ekibi



[www.btmnext.com](http://www.btmnext.com) | Destek Kılavuzu & Kullanım Dokümantasyonu

Gelişmiş Algoritma ve Kolay Kullanım Yapısı İle İşlemleriniz Kontrol Altında.

