

1. Giriş

Hoş Geldiniz

BTMNEXT MetaTrader Ürünleri Kurulum ve Lisans Rehberi'ne hoş geldiniz. Bu rehber, BTMNEXT tarafından geliştirilen MetaTrader 5 tabanlı ürünlerin kurulumu, lisans aktivasyonu, ilk çalıştırılması ve temel yapılandırma işlemlerini adım adım açıklamak amacıyla hazırlanmıştır.

Tüm BTMNEXT MetaTrader ürünleri ortak bir kurulum ve lisans altyapısı kullandığından, bu rehber aşağıdaki ürünlerin tamamı için geçerlidir:

- BTMNEXT DAX Trader
- BTMNEXT NASDAQ Trader
- BTMNEXT GOLD Trader
- BTMNEXT Manager
- BTMNEXT Adaptive Trader
- Gelecekte yayınlanacak diğer BTMNEXT MetaTrader ürünleri

Kurulum adımlarının bu rehberde anlatıldığı sırayla uygulanması, ürünlerin doğru şekilde çalışması açısından önemlidir.

Rehberin Amacı

Bu rehber, BTMNEXT MetaTrader ürünlerini ilk kez kullanacak kullanıcıların kurulum işlemlerini eksiksiz ve doğru şekilde tamamlayabilmeleri amacıyla hazırlanmıştır. Rehber içerisinde aşağıdaki konular ayrıntılı olarak açıklanmaktadır:

- Sistem gereksinimleri
- Kurulum öncesi hazırlık
- MetaTrader 5 kurulumu
- BTMNEXT ürününün kurulumu
- MetaTrader ayarlarının yapılandırılması
- WebRequest yetkisinin verilmesi
- Lisans aktivasyonu
- İlk çalıştırma işlemleri
- VPS kullanımı
- Ürün güncelleme işlemleri
- Sorun giderme
- Teknik destek bilgileri

Bu Rehber Kimler İçindir ?

Bu rehber;

- BTMNEXT ürünlerini ilk kez kuracak kullanıcılar,
- Yeni bilgisayara kurulum yapacak kullanıcılar,
- Güncelleme sonrası yeniden kurulum yapacak kullanıcılar,
- Kurulum sırasında destek almak isteyen kullanıcılar için hazırlanmıştır.

MetaTrader 5 konusunda deneyiminiz olmasa bile, bu rehberde yer alan adımları sırasıyla uygulayarak kurulumu tamamlayabilirsiniz.

Bilgi

Bu rehber yalnızca **ortak kurulum, lisans ve yapılandırma işlemlerini** kapsar.

Her ürünün çalışma mantığı, ayarları ve kullanım senaryoları ilgili ürünün **Kullanım Kılavuzu** içerisinde ayrıca açıklanmaktadır.

2. Desteklenen Ürünler

BTMNEXT MetaTrader Ürün Ailesi

BTMNEXT, MetaTrader 5 platformu için geliştirilmiş profesyonel analiz, işlem ve pozisyon yönetim çözümleri sunmaktadır.

Bu rehber, ortak kurulum ve lisans altyapısını kullanan tüm BTMNEXT MetaTrader ürünleri için geçerlidir.

Analiz ve Karar Destek Ürünleri

Ürün	Açıklama
BTMNEXT Professional Signal Analyzer	Gerçek zamanlı piyasa analizi yapan, sinyal üreten ve işlem kararlarını destekleyen profesyonel analiz yazılımıdır.

Otomatik İşlem Ürünleri

Ürün	Açıklama
BTMNEXT DAX Trader	DAX endeksi için geliştirilmiş otomatik işlem yazılımıdır.
BTMNEXT NASDAQ Trader	NASDAQ endeksi için geliştirilmiş otomatik işlem yazılımıdır.
BTMNEXT GOLD Trader	Altın (XAUUSD) işlemleri için geliştirilmiş otomatik işlem yazılımıdır.
BTMNEXT Adaptive Trader	Farklı piyasa koşullarına uyum sağlayan otomatik işlem yazılımıdır.

Pozisyon ve Risk Yönetimi

Ürün	Açıklama
BTMNEXT Manager	Açık pozisyonların yönetimi, risk kontrolü ve işlem optimizasyonu için geliştirilmiş yardımcı yazılımdır.

Ortak Kurulum ve Lisans Yapısı

BTMNEXT MetaTrader ürünleri ortak bir kurulum ve lisans altyapısı kullanır. Bu nedenle bu rehberde anlatılan kurulum, lisans aktivasyonu ve temel yapılandırma adımları tüm ürünler için aynıdır.

Her ürünün kullanım amacı farklı olsa da, kurulum ve lisanslama süreci ortak standartlara göre gerçekleştirilir.

Ürüne Özel Kullanım Kılavuzları

Bu rehber yalnızca ortak kurulum, lisans ve ilk yapılandırma işlemlerini kapsar. Her ürünün çalışma mantığı, ayarları ve kullanım senaryoları ilgili **Kullanım Kılavuzu** içerisinde ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

Bilgi

BTMNEXT ürün ailesi sürekli geliştirilmektedir. Gelecekte yayınlanacak ve aynı kurulum ile lisans altyapısını kullanan yeni MetaTrader ürünleri de bu rehber kapsamındadır.

3. Sistem Gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri

BTMNEXT MetaTrader ürünlerinin sorunsuz çalışabilmesi için aşağıdaki minimum sistem gereksinimlerinin karşılanması önerilir.

Gereksinim	Minimum	Önerilen
İşletim Sistemi	Windows 10	Windows 11
MetaTrader Sürümü	MetaTrader 5	MetaTrader 5 (Güncel Sürüm)
İşlemci	Çift Çekirdek	Dört Çekirdek veya üzeri
Bellek (RAM)	4 GB	8 GB veya üzeri
Boş Disk Alanı	500 MB	1 GB veya üzeri
İnternet Bağlantısı	Sürekli internet bağlantısı	Kararlı ve yüksek hızlı internet bağlantısı

Desteklenen Platform

BTMNEXT ürünleri yalnızca **MetaTrader 5 (MT5)** platformu üzerinde çalışacak şekilde geliştirilmiştir.

MetaTrader 4 (MT4) desteği bulunmamaktadır.

Bilgi: Gelecekte farklı platformlar için sürümler yayınlanabilir. Desteklenen platformlar her ürünün güncel dokümantasyonunda ayrıca belirtilir.

İnternet Bağlantısı

BTMNEXT ürünlerinin lisans doğrulaması, güncelleme kontrolleri ve gerekli çevrim içi işlemleri gerçekleştirebilmesi için aktif bir internet bağlantısı gereklidir.

Bağlantının kesilmesi durumunda ürünün bazı özellikleri geçici olarak kullanılamayabilir.

VPS Kullanımı

Bilgisayarın sürekli açık tutulmasının mümkün olmadığı durumlarda veya kesintisiz çalışma isteniyorsa, ürünlerin bir **VPS (Sanal Özel Sunucu)** üzerinde çalıştırılması önerilir.

VPS kullanımı özellikle otomatik işlem yapan ürünlerde daha kararlı ve kesintisiz bir çalışma ortamı sağlar.

Önemli Notlar

- İşletim sisteminizin ve MetaTrader 5 platformunuzun güncel olması önerilir.
- Antivirüs ve güvenlik duvarı yazılımlarının MetaTrader 5'in internet erişimini engellemediğinden emin olun.
- Kurulum ve lisans işlemleri sırasında internet bağlantısının aktif olması gerekir.

Önemli:

Minimum sistem gereksinimlerini karşılayan bilgisayarlarda ürünler çalışabilir; ancak daha yüksek donanım özellikleri özellikle çoklu grafik, çoklu sembol ve yoğun analiz senaryolarında daha iyi performans sağlayacaktır.

4. Kurulum Öncesi Hazırlık

Kuruluma Başlamadan Önce

BTMNEXT MetaTrader ürününü kurmaya başlamadan önce aşağıdaki gereksinimlerin eksiksiz olarak hazır olduğundan emin olun.

Kurulum sırasında oluşabilecek birçok sorun, bu kontroller önceden yapılarak kolayca önlenabilir.

Kontrol Listesi

Kuruluma başlamadan önce aşağıdaki maddeleri kontrol edin.

- ☐ Bilgisayarınızda **MetaTrader 5** kurulu.
- ☐ MetaTrader 5'e işlem hesabınız ile giriş yaptınız.
- ☐ İnternet bağlantınız aktif ve kararlı.
- ☐ Satın aldığınız ürüne ait **BTMNEXT Lisans Anahtarınız** hazır.
- ☐ Bilgisayarınızda ürünün kurulacağı sürücüde yeterli boş alan bulunuyor.
- ☐ MetaTrader 5 yönetici yetkileriyle çalıştırılabilir.
- ☐ Antivirüs veya güvenlik duvarı yazılımlarının MetaTrader 5'i engellemediğini kontrol ettiniz.
- ☐ İşlem yapacağınız broker hesabı aktif durumda.

Kurulum Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kurulum işlemi tamamlanıncaya kadar aşağıdaki önerilere uyulması tavsiye edilir.

- MetaTrader 5'i kurulum sırasında kapatmayın.
- Ürün dosyalarının adını değiştirmeyin.
- Ürün dosyalarını farklı klasörlere taşımayın.
- Lisans aktivasyonu tamamlanmadan ürünü kullanmaya çalışmayın.
- Kurulum sırasında internet bağlantınızı kesmeyin.

Gerekli Bilgiler

Kurulum ve lisans aktivasyonu sırasında aşağıdaki bilgilere ihtiyaç duyabilirsiniz.

Gerekli Bilgi	Açıklama
İnternet Bağlantısı	Lisans doğrulaması ve çevrim içi işlemler için gereklidir.
MetaTrader 5 Hesabı	Ürünün çalıştırılacağı işlem hesabı.
Lisans Anahtarı	Satın alma işlemi sonrasında tarafınıza iletilen lisans kodu.

Bilgi

BTMNEXT ürünleri, lisans doğrulamasını güvenli bağlantı üzerinden gerçekleştirir. Kurulumun sorunsuz tamamlanabilmesi için internet bağlantısının aktif olması gerekir.

Önemli

Kurulum adımlarını bu rehberde anlatıldığı sırayla uygulamanız önerilir. Herhangi bir adımın atlanması, ürünün doğru şekilde çalışmamasına veya lisans doğrulama işleminin başarısız olmasına neden olabilir.

Kurulum Hazırlık Kontrolü

Aşağıdaki maddelerin tamamı hazır ise bir sonraki bölüme geçebilirsiniz.

- ☒ MetaTrader 5 kurulu.
- ☒ İşlem hesabına giriş yapıldı.
- ☒ İnternet bağlantısı aktif.
- ☒ Lisans anahtarı hazır.
- ☒ Kurulum için gerekli kontroller tamamlandı.

5. BTMNEXT Ürününün Kurulumu

BTMNEXT Ürününün Kurulumu

BTMNEXT MetaTrader ürünleri, MetaTrader 5 platformuna **Uzman Danışman (Expert Advisor - EA)** olarak yüklenir.


Kurulum işlemi yalnızca birkaç dakika sürmekte olup, aşağıdaki adımlar izlenerek kolayca tamamlanabilir.

Adım 1 – Veri Klasörünü Açın

MetaTrader 5 platformunu açın.

Üst menüden **Dosya** → **Veri Klasörünü Aç (Open Data Folder)** seçeneğini seçin.

Şekil 5.1 – Veri Klasörünü Aç Menüsü





Adım 2 – Experts Klasörünü Açın

Açılan klasörde aşağıdaki dizine gidin:

MQL5 └─ Experts


Şekil 5.2 – Experts Klasörü



Adım 3 – Ürün Dosyasını Kopyalayın

Satın aldığınız veya indirdiğiniz BTMNEXT ürün dosyasını **Experts** klasörüne kopyalayın.
Kurulum tamamlandığında ürün dosyası bu klasörde görünmelidir.

Şekil 5.3 – Ürün Dosyasının Kopyalanması



Adım 4 – MetaTrader'ı Yenileyin


Ürün dosyasını kopyaladıktan sonra aşağıdaki yöntemlerden birini uygulayın:

•MetaTrader 5'i yeniden başlatın.

veya

•**Gezgin (Navigator)** penceresinde sağ tıklayarak **Yenile (Refresh)** seçeneğini kullanın.

Şekil 5.4 – Navigator Yenile İşlemi




Adım 5 – Kurulumu Doğrulayın

Gezgin (Navigator) penceresindeki **Uzman Danışmanlar (Expert Advisors)** bölümünü açın.

Kurulum başarılıysa BTMNEXT ürününüz listede görüntülenecektir.

Şekil 5.5 – Kurulumun Doğrulanması



Bilgi

Ürünün listede görünmemesi durumunda MetaTrader 5'i yeniden başlatın ve ürün dosyasının **MQL5** → **Experts** klasörüne doğru şekilde kopyalandığını kontrol edin.

Uyarı

BTMNEXT ürünlerini **Indicators**, **Scripts** veya farklı bir klasöre kopyalamayın. Tüm BTMNEXT MetaTrader ürünleri yalnızca **MQL5** → **Experts** klasörüne kurulmalıdır.

Kurulum Kontrol Listesi

Kurulum tamamlandıktan sonra aşağıdaki maddeleri doğrulayın.

- ☐ Ürün dosyası **Experts** klasörüne kopyalandı.
- ☐ MetaTrader 5 yeniden başlatıldı veya yenilendi.
- ☐ Ürün **Uzman Danışmanlar (Expert Advisors)** listesinde görüntüleniyor.
- ☐ Kurulum başarıyla tamamlandı.

6. MetaTrader Ayarları

Ürünü Grafiğe Ekleme


BTMNEXT ürününü kullanabilmek için öncelikle MetaTrader 5 üzerinde açık bir grafiğe eklemeniz gerekir.

Ürünü grafiğe eklemek için aşağıdaki adımları izleyin.

1. **Gezgin (Navigator)** penceresini açın.
2. **Uzman Danışmanlar (Expert Advisors)** bölümünü genişletin.
3. Kurduğunuz BTMNEXT ürününü bulun.
4. Ürünü fare ile sürükleyerek açık grafiğin üzerine bırakın.

Alternatif olarak ürün adına çift tıklayarak da grafiğe ekleyebilirsiniz.

Şekil 6.1 – Ürünün Grafiğe Eklenmesi




Özellikler Penceresi

Ürün grafiğe eklendiğinde **Uzman Danışman Özellikleri** penceresi otomatik olarak açılır.

Bu pencerede ürünün çalışması için gerekli ayarlar yapılmaktadır.

İlk kurulum sırasında yalnızca bu rehberde belirtilen ayarların değiştirilmesi önerilir.

Şekil 6.2 – Uzman Danışman Özellikleri



Ortak (Common) Sekmesi


İlk olarak **Ortak (Common)** sekmesini açın.
Bu bölümde ürünün MetaTrader ile nasıl çalışacağı belirlenir.
Aşağıdaki seçeneğin etkin olduğundan emin olun:

☒ **Algoritmik işlemeye izin ver (Allow Algo Trading)**

Bu seçenek işaretli değilse ürün çalışmayacaktır.

Şekil 6.3 – Ortak (Common) Sekmesi


Önemli: Bu seçenek etkin olmadığı sürece BTMNEXT ürünü işlem yapamaz ve analiz fonksiyonları doğru şekilde çalışmayabilir.



Girdiler (Inputs) Sekmesi

Daha sonra **Girdiler (Inputs)** sekmesini açın.
Bu bölümde ürüne ait ayarlar görüntülenir.
İlk kurulum sırasında yalnızca aşağıdaki bilgileri girmeniz önerilir:
•Lisans Anahtarı (varsa)
•Bu rehberde belirtilen zorunlu ayarlar
Diğer ayarları varsayılan değerlerde bırakmanız önerilir.

Şekil 6.4 – Girdiler (Inputs) Sekmesi



Ayarların Onaylanması

Tüm kontroller tamamlandıktan sonra **Tamam (OK)** düğmesine tıklayın.

Ürün grafiğe yüklenecek ve ilk çalıştırma işlemi başlayacaktır.

Bölüm Kontrol Listesi

- ☐ Ürün grafiğe eklendi.
- ☐ **Algoritmik işlemeye izin ver** seçeneği etkin.
- ☐ Gerekli giriş bilgileri kontrol edildi.
- ☐ Ayarlar onaylandı.
- ☐ Ürün başarıyla grafiğe yüklendi.

7. WebRequest Ayarları

WebRequest Nedir?

BTMNEXT MetaTrader ürünleri, lisans doğrulama, güncelleme kontrolü ve gerekli çevrim içi işlemleri gerçekleştirebilmek için MetaTrader 5'in **WebRequest** özelliğini kullanır.

Ürünün doğru çalışabilmesi için BTMNEXT sunucusuna erişim izni verilmelidir.

Bilgi: WebRequest izni verilmediği takdirde lisans doğrulaması gerçekleştirilemez ve ürün çalışmayabilir.

WebRequest Ayarları Nasıl Yapılır?

MetaTrader 5 platformunda aşağıdaki adımları izleyin:


1.Araçlar (Tools) menüsünü açın.

2.Seçenekler (Options) seçeneğini tıklayın.

3.Açılan pencerede **Uzman Danışmanlar (Expert Advisors)** sekmesini seçin.

4.İzin verilen WebRequest URL'leri (Allow WebRequest for listed URL) seçeneğini işaretleyin.

Şekil 7.1 – Uzman Danışmanlar Sekmesi




BTMNEXT Sunucu Adresini Ekleyin

İzin verilen WebRequest adresleri listesine aşağıdaki adresi ekleyin:

<https://www.btmnext.com>

Önemli: Adresi eksiksiz ve doğru şekilde girin. Yanlış veya eksik girilen adresler nedeniyle lisans doğrulaması yapılamaz.

Şekil 7.2 – WebRequest Adresinin Eklenmesi



Ayarları Kaydedin

Adresi ekledikten sonra **Tamam (OK)** düğmesine tıklayarak ayarları kaydedin. Yapılan değişiklikler hemen geçerli olacaktır.

WebRequest Ayarlarını Kontrol Edin

Ürünü yeniden çalıştırın.

WebRequest ayarları doğru yapılandırıldıysa ürün, BTMNEXT lisans sunucusuna başarıyla bağlanacaktır.

Herhangi bir uyarı mesajı görüntülenmiyorsa ayarlar doğru yapılmış demektir.

Sık Karşılaşılan Sorunlar

Sorun	Olası Neden	Çözüm
WebRequest hatası	Adres eklenmemiş	BTMNEXT adresini listeye ekleyin.
Lisans doğrulanamıyor	Adres yanlış yazılmış	Adresi kontrol ederek yeniden ekleyin.
Bağlantı kurulamadı	İnternet bağlantısı yok	İnternet bağlantınızı kontrol edin.
Hâlâ hata alıyorum	Güvenlik yazılımı engelliyor olabilir	Antivirüs veya güvenlik duvarı ayarlarını kontrol edin.

Bölüm Kontrol Listesi

- ☐ WebRequest özelliği etkinleştirildi.
- ☐ BTMNEXT sunucu adresi eklendi.
- ☐ Ayarlar kaydedildi.
- ☐ Ürün yeniden çalıştırıldı.
- ☐ Lisans sunucusuna bağlantı başarıyla sağlandı.

8. Lisans Aktivasyonu

Lisans Aktivasyonu

BTMNEXT MetaTrader ürünlerini kullanabilmek için geçerli bir lisans anahtarı ile aktivasyon yapılması gerekmektedir.

Lisans aktivasyonu yalnızca birkaç dakika sürer ve ilk kurulumdan sonra bir kez gerçekleştirilir.

Bilgi: Lisans aktivasyonu tamamlanmadan ürün tam işleviyle çalışmaz.

Lisans Anahtarı

Satın alma işlemi tamamlandıktan sonra size bir **BTMNEXT Lisans Anahtarı** verilir. Lisans anahtarınızı güvenli bir yerde saklamanız önerilir.

Önemli: Lisans anahtarınızı üçüncü kişilerle paylaşmayın.

Lisans Bilgilerinin Girilmesi

Ürünü grafiğe ekledikten sonra **Girdiler (Inputs)** sekmesinde yer alan **Lisans Anahtarı** alanına size verilen lisans kodunu girin.

Lisans anahtarını eksiksiz ve doğru şekilde yazdıktan sonra **Tamam (OK)** düğmesine tıklayın.

Şekil 8.1 – Lisans Anahtarının Girilmesi

Değişken	Değer
LotSize	0.05
1=Premium Only, 2=Premium + Normal	2
UseExternalManager	false
LicenseKey	
UseSessionFilter	true
UsePushNotification	true

Lisans Doğrulama

Ürün, internet bağlantısı üzerinden BTMNEXT lisans sunucusuna bağlanarak lisans doğrulamasını otomatik olarak gerçekleştirir.

Doğrulama işlemi başarılı olduğunda ürün kullanıma hazır hale gelir.

Şekil 8.2 – Başarılı Lisans Doğrulaması

```
Mesaj
POST DATA = license=[REDACTED]&account=89775493&account_name=15013930&broker=Ava%20Trade%20Ltd.&product=manager&mode=init
LICENSE TIMEOUT = 15000
HTTP CODE = 200
RESULT SIZE = 20
LAST ERROR = 0
```

İlk Aktivasyon

Lisans ilk kez etkinleştirildiğinde, lisansınız kullanılan işlem hesabı ile eşleştirilebilir.

Bu işlem tamamen otomatik olarak gerçekleştirilir ve kullanıcıdan ek bir işlem yapması istenmez.

Aktivasyon Başarısız Olursa

Lisans aktivasyonu başarısız olursa aşağıdaki kontrolleri yapın:

- İnternet bağlantınızı kontrol edin.
- WebRequest ayarlarının doğru yapılandırıldığını doğrulayın.
- Lisans anahtarını doğru girdiğinizden emin olun.
- Ürünün güncel sürümünü kullandığınızı kontrol edin.

Sorun devam ederse teknik destek ile iletişime geçin.

Bölüm Kontrol Listesi

- ☐ Lisans anahtarı girildi.
- ☐ Lisans doğrulaması başarıyla tamamlandı.
- ☐ Ürün aktif duruma geçti.
- ☐ Herhangi bir lisans hatası görüntülenmiyor.

İpucu

Lisans doğrulaması başarıyla tamamlandıktan sonra ürünü yeniden etkinleştirmeniz gerekmez. Ürün, lisans durumunu çalışma sırasında belirli aralıklarla otomatik olarak kontrol eder.

9. İlk Çalıştırma

İlk Çalıştırma

Kurulum ve lisans aktivasyonu başarıyla tamamlandıktan sonra BTMNEXT ürünü ilk kez çalıştırılmaya hazırdır.

İlk çalıştırmada ürün, gerekli başlangıç kontrollerini otomatik olarak gerçekleştirir.

Bu kontroller sırasında ürünün türüne bağlı olarak lisans durumu, çalışma ortamı ve gerekli sistem bileşenleri doğrulanır.

İlk Açılış Kontrolleri

İlk çalıştırmada aşağıdaki kontroller otomatik olarak gerçekleştirilir:

- Lisans durumu doğrulanır.
- Ürün ayarları yüklenir.
- Gerekli sistem kontrolleri yapılır.
- Ürün başlatılır.

Bu işlemler tamamlandıktan sonra ürün normal çalışma moduna geçer.

Başarılı Başlatma

Ürün başarıyla başlatıldığında grafik üzerinde ürün arayüzü görüntülenir ve çalışmaya başlar.

Ürünün görünümü, kullanılan BTMNEXT ürününe göre farklılık gösterebilir.

Şekil 9.2 – Ürünün Başarıyla Başlatılması



İlk Çalıştırmada Kontrol Edilmesi Gerekenler

İlk çalıştırmadan sonra aşağıdaki kontrolleri yapmanız önerilir:

- Ürün arayüzü eksiksiz görüntüleniyor.
- Herhangi bir hata mesajı bulunmuyor.
- Lisans durumu aktif görünüyor.
- Ürün normal şekilde çalışıyor.

Kurulum ve ilk çalıştırma işlemleri tamamlandıktan sonra ürün **Kullanıma** hazırdır.

Bu aşamadan sonra ürünün ayarları ve kullanım şekli için ilgili ürünün **Kullanım Kılavuzuna** başvurabilirsiniz.

Bilgi: Her BTMNEXT ürünü farklı amaçlarla geliştirilmiştir. Bu nedenle kullanım ekranları, ayarlar ve çalışma mantığı ürüne göre değişiklik gösterebilir.

Bölüm Kontrol Listesi

- ☐ Ürün başarıyla başlatıldı.
- ☐ Arayüz düzgün görüntüleniyor.
- ☐ Hata mesajı bulunmuyor.
- ☐ Lisans durumu aktif.
- ☐ Ürün kullanıma hazır.